

26.10.2021 PINNIPUPA

Koukku: Kamasan B175 n:o 10 ja volframikuula. Ujuteta se koukkuun pyöreä reikä edellä.

Pinni: Katkaise paperiniitti halki keskeltä ja lyhennä lyhyempi pää n 2 mm mittaiseksi ja taivuta sitä pihdeillä hieman. Kts kuva 1. Sido se koukulle lankakierroksilla niin, että pidempi niitin pää ujutetaan kuulun koloon. Näin kuulun massakeskipiste jää koukun varren yläpuolelle. Perho tulee uimaan kuin jigikoukku eli koukun kärki ylöspäin.

Thorax: Oman maun mukaan. Kuvan perhossa tumman ruskea jäniksenkarvadubbing. Kierrä häkilä sen eteen teerestä harvana riittävän pitkällä siikasilla markkeeraamaan pupan uimaraajoja. Sen eteen pieni kierros samaa dubbinkia. Pane lankaan pikaliimaa 3 cm matkalta ja kierrä se aivan kuulun tyveen.

Takaruumis: On perhon vaikein osuus vaikka on valmis tuote. Ideana tässä on sama kuin jigikalastuksessa eli perän väriä voidaan vaihtaa jos ei pure tai kalat ovat purreet sen hajalle. Näiden pehmeiden kärpäsen toukkaa muistuttavien silikonituotteiden vast materiaalit vaihtelevat. Yleisin kuten kuvassa on niin liukas, että vaati pinnin pysyäkseen paikallaan heiton rasituksissa. Osalle ei tarvitse tehdä koukun varrelle kuin pari kyhmyä sidontalangasta. Niiden värjäys erilaisilla tusseilla on myös haasteellista. Jigien värjäykseen on olemassa omat tussinsa, mutta muoveihin tarttuvat normitussitkin käy. Vedä tussia pintaan ja paine/kierrä perää voimakkaasti sormien välissä. Joissakin tuotteissa on mukana pahalta haiseva öljypinta, johon tussi ei tartu. Se lähtee kiehuvaan vedessä pois. Takaruumiin pujottamiseksi pane perho tasolle koukun kärki ylöspäin. Aseta perä sen viereen, niin että perä kaartuu alaspäin. Mittaa silmällä thoraksin ja koukun suoran varren etäisyys ja arvioi mistä kohtaa koukun kärjen pitäisi tulla ulos perästä. Pidä perää tiukasti sormien välissä samaan suuntaan kuin tasolla kun pujotat sitä koukkuun. Pehmeänä ja mutkalla olevana se kiertyy helposti vinoon. Paina kynnellä pinnin kohdalta kunnes se tulee ulos perämateriaalista. Kun vaihdat perän uuteen väriin, paina sitä pinnin kohdalta sivuilta litteäksi niin pinni ei revi perää käyttökelvottomaksi.